

Rillsoft Project – Installation der Software


Dieser Leitfaden in 6 Schritten soll Sie schrittweise durch die Erst-Installation von Rillsoft Project führen.

Beachten Sie bitte im Vorfeld die nachstehenden Hinweise:


- Eine Installation und Nutzung von Rillsoft Project ist nur unter den folgenden **Betriebssystemen** möglich:
 - Windows 7
 - Windows 8
 - Windows 10
- Wird Rillsoft Project in einem Netzwerk installiert, so müssen die Netzwerklaufwerke das gleiche Laufwerksmapping aufweisen.
- Die Software wird grundsätzlich für alle Benutzer installiert, die Ihren Computer benutzen.
- Eine **Floating-Installation** auf dem Rechner erfolgt wie eine **Einzelplatz-Installation**, hierfür steht ein gemeinsames Setup für beiden Installationen zur Verfügung.
- Die **Voraussetzungen für Floating-Installation** sind, dass
 - das Datenverzeichnis sich im Netzwerk befindet
 - die normalen Benutzer brauchen Schreib- und Leserechte für das Datenverzeichnis.

Schritt 1

Nach dem Herunterladen klicken Sie bitte die Datei **rp71de.exe** an.




Verwenden Sie das Betriebssystem **Windows 8, Windows 7** erhalten Sie bei aktivierter Benutzerkontensteuerung einen Hinweis auf die gestartete rp71de.exe - Datei und einen identifizierten Herausgeber. Bestätigen Sie diesen bitte mit der Schaltfläche **Ja**.



Zu Beginn der Installation bereitet die Setup-Routine den Installer vor.


Ist dies abgeschlossen, erhalten Sie den folgenden Bildschirm.
Bestätigen Sie diesen bitte mit der Schaltfläche **Weiter**.



Schritt 2


Lesen Sie bitte die Lizenzbedingungen. Wenn Sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden sind, markieren Sie bitte das Kontrollkästchen **Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

Wenn Sie die Lizenzbedingungen nicht akzeptieren, brechen Sie die Installation des Rillsoft Project ab.



Schritt 3

Im Bildschirm **Programmverzeichnis** legen Sie fest, in welches Verzeichnis die Programmdateien abgelegt werden sollen.




Sie haben jeweils über die Schaltfläche **Ändern** die Möglichkeit das entsprechende Verzeichnis zu ändern.

Die Auswahl von Netzlaufwerken ist auch grundsätzlich möglich.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl des Programmverzeichnisses bitte mit **Weiter**.


Schritt 4

Im Bildschirm **Datenverzeichnis** legen Sie fest, in welches Verzeichnis die Daten wie Ressourcenpool, Projekte etc. abgelegt werden sollen.



Sie haben jeweils über die Schaltfläche **Ändern** die Möglichkeit das entsprechende Verzeichnis zu ändern.


Bei dem Ändern erscheint der Bildschirm **Zielverzeichnis ändern**.



Drücken Sie bitte OK, wenn Sie mit der Auswahl fertig sind.

Hinweis für Floating-Installation:

Bei den Clients-Installationen geben Sie bitte hier das freigegebene **Datenverzeichnis** mit dem Netzwerkpfad.



Die in diesen Bildschirmen angegebene Programm- und Datenverzeichnisse sind nur exemplarisch gewählt worden und sind keine zwingende Vorgabe als Zielverzeichnisse.

Alternative Vorgehensweise für Floating-Installation

Sie können das Datenverzeichnis der Floating Lizenz auch lokal bspw. auf Laufwerk „C:“ bei der Installation platzieren. Dann beim ersten Start des Rillsoft Projects wählen Sie bitte den Menüpunkt **„Datei > Ressourcenpool > Datei > Erstellen“** aus. Im Dialog-Fenster **„Speichern unter...“** wählen Sie bitte zuerst das Verzeichnis mit dem Netzpfad, das als Datenverzeichnis benutzt wird. Im Feld **Dateiname** geben Sie RillPrj ein. Anschließend klicken Sie die Schaltfläche **Speichern** an.

Umsteigen vom lokalen Datenverzeichnis zum Datenverzeichnis mit Netzpfad

Wenn Sie während der Test-Phase das Datenverzeichnis lokal gespeichert und im Ressourcenpool schon einige Informationen zu Ressourcen oder Kalender angelegt haben, können Sie falls nötig jeder Zeit zum Datenverzeichnis mit Netzpfad, wie es für Floating Lizenz erforderlich ist, wechseln.

Kopieren Sie die Ressourcenpool-Datei aus dem lokalen Verzeichnis, diese Datei wird immer in der linken Ecke der Statusleiste angezeigt,



ins Verzeichnis mit dem Netzpfad und anschließend durch den Menüpunkt **„Datei/Ressourcenpool-Datei auswählen“** wechseln Sie zu der Ressourcenpool-Datei.

Unbenannt - [Projekt1]

←

Neu

Öffnen

Zuletzt verwendet

Speichern

Speichern unter

Ressourcenpool

Drucken


Import


Export

Info


Optionen


Datei


 **Auswählen**
Einen Ressourcenpool aus einer Datei auswählen.

 **Erstellen**
Einen neuen Ressourcenpool als Datei erstellen.

Integration Server


 **Auswählen**
Einen Ressourcenpool aus dem Integration Server auswählen.

 **Importieren**
Einen Ressourcenpool aus einer Datei in Integration Server importieren.
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ressourcenpool aus Integration Server ausgewählt


 **Exportieren**
Einen geöffneten Ressourcenpool aus dem Integration Server in einer Datei exportieren.
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ressourcenpool aus Integration Server ausgewählt

Schritt 5

Bestätigen Sie Ihre Auswahl des Datenverzeichnisses bitte mit **Weiter** und klicken Sie danach **Installieren**.




Installation läuft...



Schritt 6

Nach erfolgreicher Installation schließen Sie diesen Bildschirm bitte über die Schaltfläche **Beenden**.

Wenn Option **Start Rillsoft Project** markiert ist, startet Rillsoft Project gleich.



Anschließend klicken Sie bitte die Schaltfläche **Schliessen**, um die Installation zu schließen.